



Änderung des Pop3-Kontos (Outlook 2003)

Klicken Sie in Outlook auf Extras / Email-Konten



Im nächsten Dialog auf **Weiter** klicken.



Wählen Sie das Pop3-Konto aus und klicken nun auf ändern.

E-Mail-Konten

Wählen Sie ein Konto, um dessen Einstellungen zu bearbeiten oder um es zu entfernen.

E-Mail für diese Konten wird in der folgenden Reihenfolge bearbeitet:

Name	Typ
mail.baumail.de	POP/SMTP (Standard)

Ändern...
Hinzufügen...
Entfernen
Als Standard festl.
Nach oben
Nach unten

Neue Nachrichten übermitteln an:
Persönliche Ordner
Neue Outlook-Datendatei...

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Die mit Pfeilen markierten Felder müssen geändert werden.

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: m.mustermann@pape-grup

Anmeldeinformationen

Benutzername: m.mustermann@pape-grup
Kennwort: ****
☒ Kennwort speichern
☐ Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3): mail.baumail.de
Postausgangsserver (SMTP): mail.baumail.de

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen...
Weitere Einstellungen...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Tragen Sie exchange.pape-logistics.de als Serverinformationen ein, Benutzername und Passwort, wie per Mail bekannt gegeben, bzw. unter 0203 51933-44 (Brinkmann DataWare) oder 0203 9933200 (Frank Schulte) zu erfragen.

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Anschließend mit **Weiter** und **Fertigstellen** die Konfiguration abschließen.